

身份证阅读器		
品牌	型号	驱动下载
熵基（中控）科技	ID180	中控驱动
精伦电子	IDR210（2025 年以前产品）	通用驱动
新中新	DKQ-A16D（2025 年以前产品）	通用驱动
华旭金卡	HX-FDX5（2025 年以前产品）	通用驱动
华视电子	CVR100U（2025 年以前产品）	通用驱动
中控驱动下载： https://www.bankcool.cn/static/tools/ZKID180.zip		
通用驱动下载： https://www.bankcool.cn/static/tools/Release.zip		
通用驱动使用提示：安装完后，电脑桌面生成新图标【BKOnline】。双击【BKOnline】图标，读取身份证信息程序运行，请不要关闭该黑色窗口，点击实名制平台[读卡]按钮进行读卡。		
使用身份证阅读器时需要打开【BKOnline】程序，否则读取失败。		
		
温馨提示：除熵基科技 IDR210 身份证阅读器可以顺畅识别身份证信息以外，其他品牌的 2025 年以后生产的身份证阅读器接口发生变化，可能会因为操作系统不兼容而无法读取信息，即使正确安装驱动后读取身份证信息也需要点击两次读取才能成功，否则读取失败。 2025 年以前生产的身份证阅读器正常使用，只需读取一次便可成功。		

考勤设备			
品牌		型号	功能
汉王科技		M0818G	室外 WIFI
汉王科技		M0718G	室外 WIFI
汉王科技		H658A	室内 WIFI
熵基(中控)科技		BK890	室内 WIFI
熵基(中控)科技		BK790	室外防水
熵基(中控)科技		BK680	室内 WIFI
经销商联系方式			
(采购时：请要求经销商将考勤设备设置完善及远程调试)			
地区	公司名称	联系电话	公司地址
长春市	长春九洲商贸有限公司	13665329819	朝阳区红旗街时代大厦 20 楼 2007 室
	吉林省骏丰经贸有限公司	13009122277	经开区卫星路会展大街交汇梦想公馆 A 座 1209 室
	吉林省荣景科技有限公司	18946612773 15500002562	宽城区长江路科技城副 2A-06A 室
	吉林省禹铭信息技术有限公司	18043610163	长春市南关区华惠路钜城国际 1918 室
	吉林省楚天建筑智能化设计有限公司	18686606600	长春市经开区银河家园
	朝阳区商米之家电子产品经销处	15943065731	朝阳区百脑汇科技城 4 层 4A21 室
	吉林省共时科技有限公司	15943052668	巴黎春天大厦 20 层 2006
	宽城区云启电子产品中心	15943052689	宽城区长江路科技城 3 层 3C76 室
	中控智慧电子产品经销处	15943052693	百脑汇科技城 4 层 4C23 室
	吉林市九州商贸有限公司	17386849599	吉林市物华电子城
白山市	白山靖宇考勤设备经销处	13894072995	QQ: 100555501
辽源市	毓轩电子产品经销处	17386800744	辽源市龙山区神舟电脑城
	辽源汉王考勤设备经销处	15943065731	

延边州	延吉市祺鑫信息技术有限公司	19990539088	延吉市站前街 500 号
	延吉市中控经销处	15943052690	
	延吉市汉王经销处	18946798889	
梅河口	立维电子产品经销处	15044098442	梅河口市铁北街天怡小区
四平市	四平中控电子产品经销处	18946710705	
通化市	通化市中控经销处	15943052693	
白城市	白城市汉王经销处	18043155010	
松原市	松原市熵基电子经销处	13756981736	

考勤设备添加实名制平台操作流程


一、新增考勤设备

1、将考勤设备 SN 码（产品序列号）填写到实名制平台[考勤设备管理]。左侧菜单[班组及设备]->[考勤设备管理]，在[考勤设备管理]页面点击[新建]按钮，在弹出的[新增考勤设备]页面中填写信息。

“设备编号”：填写考勤设备背面的 SN 码或产品序列号。

“设备类型”：选中本设备的品牌类型。**注意：同一个项目不能使用多个品牌设备，因为不同品牌直接人脸识别算法不相同，按第一次添加的设备品牌为准。**

“考勤机方向”：是指安装在闸机中的方向，未安装闸机或只有单台考勤设备，那么请选择“公共”方向；“公共”是指既是进场考勤，也是退场考勤。考勤机方向不影响考勤进退场时间，进场时间是工人最早考勤时间，退场时间是工人最晚考勤时间。



2、[新增考勤设备]填写完毕后，点击[确定]按钮，添加成功。

如果添加失败，请联系客服微信：**v81888400**，查错误原因。



3、产品序列号（SN 码）一般在考勤设备背面贴的标签。


注意：输入产品序列号时，不要输入“SN”这两个字母，只输入 SN 后面的字母或数字。

二、在班组中添加考勤设备

1、考勤设备 SN 码添加成功之后，一定在[班组管理]中添加新考勤设备，否则人脸识别信息不下发到考勤机。


2、已有班组信息添加考勤设备步骤：在[班组管理]中，选中一个班组，点击[修改]按钮，选中此班组人员下发的考勤机，

点击[确定]添加成功。



注意：如果有多台考勤设备，一个班组可以选中多个考勤设备。需要将每个班组都[修改]一次，添加新的考勤设备。

3、新添加班组时选中考勤设备。将全部考勤设备选中后，此班组的人员信息将会下发到全部考勤设备中。



5、提问：班组为什么一定要选中考勤机？目的是什么？

解答：未选中的考勤设备不会接收此班组的人脸识别信息，这样可以控制某个班组的人员进出场的位置。

案例 1: 在大型项目中分别有东门、西门和北门共 3 个大门，单位要求土建班组走东门，电气水暖班组走西门，钢筋班组走北门，此时就可以按照班组来设置选中考勤机。未选中的考勤机，此班组人员不能通行。

案例 2: 联合体投标的项目，中标后多个施工单位可以通过班组控制考勤设备的人脸信息，分开管理班组或劳务分包公司。

6、 管理人员不需要选中考勤设备，管理人员信息会自动下发到项目中的所有考勤设备中。

身份证阅读器安装手册

一、精伦 IDR210（免驱版），新中新 DKQ-A16D，华旭 HX-FDX5，华视 CVR100U 身份证阅读器驱动安装步骤：

温馨提示：除熵基科技 IDR210 身份证阅读器可以顺畅识别身份证信息以外，其他品牌（精伦 IDR210，新中新 DKQ-A16D，华旭 HX-FDX5，华视 CVR100U）2025 年 1 月份以后生产的身份证阅读器接口发生变化，可能会因为操作系统不兼容而无法读取信息，即使正确安装驱动后，读取身份证信息也需要点击两次读取才能成功，否则读取失败。2025 年以前生产的身份证阅读器正常使用，只需读取一次便可成功。


其他品牌 2025 年的身份证阅读器，驱动安装成功后，需要点击两次

【读取】按钮才能读取。但不是快速的点击两次【读取】，而是第一次点击【读取】后，听到身份证阅读器发出“嘀嘀”提示音后，把身份证拿起来，再放入身份证阅读器上以后，通过实名制平台再次点击【读取】按钮，身份证信息才能正确读取。


1，登录吉林省建筑工人实名制管理平台，点击驱动下载



2，下载下面驱动，并解压






下载文件名称为：【Release.zip】，双击打开 Release.zip 文件。



3，安装 BKonline 文件，安装过程中请关闭杀毒软件。安装完毕后请重新启动电脑。点击 BKonline.msi 文件，开始进行安装，点击下一步即可完成安装。

名称	压缩前	压缩后	类型	修改日期
名称	压缩前	压缩后	类型	修改日期
.. (上级目录)			文件夹	
BKOnline.msi	9.3 MB	8.1 MB	Windows Installer ...	2021-07-24 11:31
setup.exe	504.0 KB	228.3 KB	应用程序	2021-07-24 11:31
驱动1.rar	1.7 MB	1.6 MB	360压缩 RAR 文件	2020-06-10 09:54
驱动2.zip	5.4 MB	5.4 MB	360压缩 ZIP 文件	2020-06-01 14:25






点击【关闭】安装完成。

4，安装完以后桌面生成新图标，双击【BKOnline】图标。



5，双击 BKonline 图标，不要关闭，然后点击实名制平台进行读卡，使用身份证阅读器是需要打开此文件，不用时再关闭。



6、下次使用时，再次开启【BKonline】图标，程序运行对话框不要关闭。

考勤机不能识别人脸问题的操作步骤

问题：人员无法考勤，或有时能考勤，有时不能考勤。

解答：需要在实名制系统中，【工人进退场】或【管理人员进退场】修改此人的脸模板照片。建议新录入人员信息时，同时上传目前最新本人的人脸照片，身份证照片分辨率低，导致考勤机识别率低，出现无法识别的现象。

人脸模板照片符合证件照片规范：拍摄正面人脸，背景纯色或白色，人脸轮廓和耳朵在照片内，JPG 格式照片在 50-150KB 之间。



一、在实名制平台中修改人脸模板步骤：

第一步：进入【工人进退场】或【管理人员进退场】，选择需要修改的人员，点击【修改】按钮，进入修改页面。

第二步：准备本人最新照片，照片要求白色背景，人脸占图片的一半以上，正脸照片，图片 JPG 格式，照片在 50-150KB。手机拍照的照片太大，可以用图片处理软件进行压缩（微信截图另存图

片或图片压缩软件、在线图片压缩：<http://www.yalijuda.com/>）。



第三步：上传人脸照片，先点击【选择文件】点击上传照片，在点击【上传】按钮进行上传，上传完成后系统会自动验证。如果验证提示：照片不符合验证规则，请重新拍照并重新上传。



温馨提示：身份证头像照片和上传照片进行比对，不是本人的照片不能上传，系统会提示上传失败。

第四步，上传成功后，人员修改页面点击【保存】按钮（考勤机

要保持在在线状态），人脸模板会自动同步到考勤机中，同步时间在 1 小时至 2 小时之间（网络传输有时会延迟），同步成功后即可在考勤机中人脸考勤。

温馨提示：上传人脸模板照片识别的几种情况：

1、照片大于 150KB，要用图片压缩软件进行压缩（或者截图后另存），将照片存储空间压缩到 150KB 以下。

2、照片的背景太乱（或颜色太深），无法区分人脸轮廓和背景。

拍照时背景建议是白色或纯色。背景不要拍天花板或书柜等不同颜色的东西，如果上传失败，系统会提示：无法找到人脸。

3、拍照时要拍摄人脸正面照片，不要拍人脸侧面照片（或斜下方拍摄），照相机要与鼻子在一条水平直线，让两个眼睛、鼻子、嘴在一个平面，并且无任何遮挡。

4、以下是正确的人脸模板实例：



5、以下是错误的人脸模板实例（不要模仿）：

人脸面积应占全部图片的一半以上，身体占比过高，会导致考勤失败，识别率低等问题。可用微信和 QQ 截图工具，截取头

部人脸图片，另存后上传实名制平台。



- 6、人脸照片要求：不能带帽子、不能带口罩、不能遮挡面部。要人像正面照片，露出耳朵、眼睛、鼻子、嘴等，如果遮挡则无法识别。照片不能翻转 90 或 180 度，否则无法识别。
- 7、背景要求：不能逆光、看不清人脸，背景要纯色，不能杂乱。





原有考勤设备升级提示

一、任何考勤设备不能使用照片代替本人考勤，一经发现禁止该考勤设备数据上传，并通知工程项目属地主管部门。

二、考勤设备要求：禁止照片替代本人考勤，实时上传人脸识别照片，禁止修改考勤时间，禁止修改人脸识别参数。

三、如果考勤设备无法达到上述要求，请升级或更新考勤设备。

四、原有考勤设备（**2023** 年以前采购的考勤设备）如果已经联网成功，但是无法上传考勤数据，那么有可能是考勤设备未升级，导致考勤数据无法上传。请联系厂家进行升级：

1、熵基科技(中控)售后联系人：

李工 **0431-85998156**，长春市绿园区车城名仕花园三期 **15** 栋 **203**。

2、汉王科技售后联系人：王工 **15943052690**，张工 **15943052668** 。